


# OPSÆTNING AF STUDENTERMAIL

## Windows 10 Mail-App


1. Gå til **Mail-appen**




2. Vælg tandhjulet i nederste venstre hjørne. En ny menu vil åbne til højre. Vælg **"Administrer konti"** og herefter **"Tilføj Konto"**.



3. Vælg **"Anden Konto"**.



4. Under **Mailadresse** skriver du din mailadresse i formen **studienummer@post.au.dk**, indtast dit **navn** og skriv den **adgangskode** som du også bruger til selvbetjeningen. Tryk **"Log på"**.



5. Kontoen vil blive verificeret. Efter et øjeblik trykker du på **"Udført"**.

Tryk på **person-ikonet** i øverste venstre hjørne. Dette vil åbne en ny fane. Højreklik på din konto med mailadressen 123456789@post.au.dk, og vælg **"Kontoindstillinger"**. Et nyt vindue åbner.



6. Vælg **"Skift indstillinger for synkronisering af postkasse"**. Et nyt vindue åbner. Nederst vælges **"Avancerede indstillinger for ind- og udgående mail"**.

OBS: Hvis **"Skift indstillinger for synkronisering af postkasse"** ikke kan vælges og der under boksen står **"Synkronisere indhold"** må du vente til denne er færdig (Vær ekstremt tålmodig!). Hvis der går for lang tid kan du eventuelt prøve at genstarte din PC og åbne mail-appen igen.

Kontoindstillinger ×

Post-kontoindstillinger

✉ 123456789@post.au.dk

Brugernavn

@post.au.dk

Adgangskode

.....

Kontonavn

Post

**Skift indstillinger for synkronisering af postkasse**  
[Indstillinger for synkronisering af dit indhold.](#)

**Slet konto**  
[Fjern denne konto fra din enhed.](#)

Gem      Annuller

Kontoindstillinger ×

Post-synkroniseringsindstillinger

Hvis du får en masse mail en dag og ikke kontrollerer din konto i nogle dage, ændrer vi dine synkroniseringsindstillinger derefter, så du kan spare på data og batteri.

Synkroniserer i øjeblikket: **hver 2. time**

Download altid hele meddelelser og internetbilleder

Download mail fra

de seneste tre måneder

Send dine meddelelser ved hjælp af dette navn

John Doe

Indstillinger for synkronisering

Mail

Slået til

**Avancerede indstillinger for postkasse**  
[Oplysninger om servere for ind- og udgående mail](#)

Udført      Annuller

7. Under ”Indgående mails server” skriver du **post.au.dk:993:1** og under ”Udgående mails server (SMTP)” skriver du **post.au.dk:587:0**

Sørg for at de tre første bokse (som på billedet) er valgt til. Tryk Udført.

Kontoindstillinger

Post-synkroniseringsindstillinger  
John Doe

Indstillinger for synkronisering

Mail  
 Slået til

Indgående mails server  
post.au.dk:993:1

Udgående mails server (SMTP)  
post.au.dk:587:0

Den udgående server kræver godkendelse

Brug det samme brugernavn og den samme adgangskode til afsendelse af mail

Kræv SSL til indgående mail

Kræv SSL til udgående mail

Udført Annuller

8. Postkassen begynder nu at synkronisere. Efter et stykke tid vil mail-appen komme med meddelelsen ” **Vi kunne ikke få adgang til denne konto [Navn på kontoen]. Du skal muligvis opdatere din adgangskode**”. Tryk på person-ikonet i øverste venstre hjørne og tryk på udråbstegnet. Skift **Brugernavnet** fra 123456789@post.au.dk til dit **auID** i formen **auXXXXXX** og indtast koden du bruger til selvbetjening.

Handling er påkrævet

Handling er påkrævet  
Opdater adgangskoden for denne konto.

123456789@post.au.dk

Brugernavn  
auXXXXXX

Adgangskode  
.....

Annuller Gem

9. Mail-appen vil nu igen synkronisere dit indhold. Efter et stykke tid bør dine mails blive indlæst og opsætningen er gennemført. Hvis Mail-appen ikke synkroniserer automatisk, kan du trykke på synkroniserings-ikonet ved siden af søgefeltet i toppen. Din mail burde nu blive indlæst og opsætningen er gennemført.